Imagicle Advanced Queueing & Auto Attendant

Guide d'utilisateur

inclus dans la Imagicle UCX Suite

Rel. Winter 2025





© Copyright 2010-2025 Imagicle Spa – All rights reserved. Imagicle and the Imagicle logo are Imagicle spa registered marks, all other marks belong to their respective owners. Specifications and information in this document may vary without notice. Pictures in this document are provided only as a guide; products may change. Although every effort has been taken to achieve the highest levels of accuracy on the content of this document, due to continuous updates and developments of the applications Imagicle spa does not guarantee a full accuracy and declines any liability for errors or missing parts. This document must be considered for information only and will not be acquired as a contract document or specification.





Index

Imagicle Guide	le Advanced Queueing & Auto Attendant le d'utilisateur	1 1
1 Intr	roduction	4
1.1	Aperçu d'Imagicle UCX Suite	
2 Adv	vanced Queueing – Portail web d'utilisateurs	5
2.1	La page d'Advanced Queueing	6
2.1.	.1 Paramètres des file d'attente	6
2.1.	.2 Horaire	
2.1.	.3 Messages Vocaux	10
2.1.4	.4 Distribution des appels	11
2.1.	.5 Permissions	12
2.2	Statut des agents	
2.3	Page de rapports d'Advanced Queueing	13
3 Aut	to Attendant for Advanced Queueing – Portail d'utilisateurs web	15
3.1	Page de services SVI	
3.1.	.1 Assistant de configuration SVI	16
3.1.	.2 Configuration de comportement	
3.1.	.3 Table d'horaire d'Auto Attendant	19
3.1.	.1 Permissions de Auto Attendant	20
3.2	Page de rapports d'"Auto Attendant"	21





1 Introduction

1.1 Objectif de ce document

Ce guide a été créé pour permettre aux administrateurs et super utilisateurs d'Imagicle Advanced Queuing & Auto Attendant d'accéder à la configuration des files d'attente, à l'affectation des opérateurs et à la création des flux d'appels de l'Auto Attendant à partir du portail Web Imagicle.

L'accès est entièrement géré par une interface Web intuitive et facile à utiliser, disponible en 7 langues différentes : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Polonais et Arabe. Dans un environnement multi-sites international, chaque utilisateur dispose d'un accès localisé au portail web Imagicle avec sa langue.

1.2 Aperçu d'Imagicle UCX Suite

Advanced Queuing & Auto Attendant sont tous les deux inclus dans la suite Imagicle UC, qui fournit un ensemble d'applications de premier ordre qui renforcent et simplifient l'offre de collaboration existante.

La suite Imagicle UC répond aux besoins des organisations de tous les marchés verticaux, offrant une expérience impressionnante à tous les utilisateurs, depuis leurs clients de bureau et mobiles Jabber, leurs téléphones IP, navigateurs et appareils mobiles (smartphones et tablettes iOS-Android).

Toutes les applications sont accessibles via un portail Web simple d'utilisation : Digital Fax, Call Analytics, Contact Manager, Attendant Console, Call Recording, etc.

L'interface Web fournit aux utilisateurs un environnement intégré unique pour accéder à toutes les fonctionnalités en se connectant une seule fois.





2 Advanced Queueing – Portail web d'utilisateurs

Advanced Queueing fournit son propre portail Web, accessible avec vos propres informations d'identification. Ouvrez simplement un navigateur Web compatible, comme Firefox, Chrome ou Safari, et entrez le nom ou l'adresse IP du serveur Imagicle. Cela amènera la page de connexion Imagicle Suite:

Imagicle UCX Suite	LOGIN			
	Usemanne			
5049 2024	Сонтяна			
Imagicle UCX Sulle rel. 2024.3.1 - Copyright 2010-2024 Imagicle Spa - All r	ights reserved	n ir	nagicle	5

Normalement, les informations d'identification des utilisateurs sont les mêmes que celles de la connexion au PC Windows (Active Directory). Svp. contactez votre administrateur informatique pour plus de détails.

Une fois connecté, le menu principal d'Imagicle UCX Suite s'affiche, affichant toutes les applications disponibles pour les utilisateurs. Svp. cliquez sur l'icône « Advanced Queuing » pour accéder aux pages Web pertinentes .

UCX Suite	09			•								
Welcome admin												
UCX Console	Advanced Queueing	Auto Attendant	Virtual Agents 2	Call Recording								
Try now for free	Contact Manager	Call Analytics	Budget Control	Phone Lock								
Digital Fax	Hotel Services	VoiceMail	Administration									





IMPORTANT En fonction de vos privilèges, vous pourriez avoir accès à un ensemble limité de configurations de files d'attente (Global Supervisor) ou avoir un contrôle total sur toutes les files d'attente et les opérateurs (Gestion complète). Ce guide présente toutes les configurations disponibles pour les administrateurs Advanced Queuing, avec le niveau d'autorisation « Superviseur global » ou « Gestion complète »..

2.1 La page d'Advanced Queueing

La première page Web de mise en file d'attente avancée qui s'affiche s'appelle « Files d'attente ». Cette page affiche la liste de toutes les files d'attente disponibles définies dans l'application.

Il existe deux types de files d'attente:

- File d'attente: service de mise en file d'attente standard, qui comprend la mise en file d'attente des appels et la distribution à un ou plusieurs opérateurs. Chaque file d'attente est liée à un numéro de téléphone spécifique identifiant le service de distribution automatique d'appels où acheminent les appels entrants du PBX. Il est possible de définir autant de files d'attente que le nombre de services requis.
- **Camp-On Queue**: permet de transférer directement un appel vers un numéro interne. Si le numéro est occupé, Advanced Queuing mettra l'appel en attente et l'appelant entendra la musique d'attente. Lorsque le numéro de destination devient disponible, l'appel est automatiquement transféré vers ce numéro.

Ce guide ne traite pas directement les files d'attente Camp-On, où celle par défaut est généralement suffisante pour la plupart des environnements.

En double-cliquant sur n'importe quelle file d'attente, vous pouvez accéder à la configuration appropriée de la file d'attente, qui comprend cinq onglets différents, chacun avec ses propres paramètres.

2.1.1 Paramètres des file d'attente

Le premier onglet est « Paramètres de la file d'attente » et il comprend les paramètres de base de la file d'attente. Voir l'échantillon ci-dessous.

Parametres de la file d'attente	Horaires	riessages	VUCAUX	Distribution des appeis	Permissions	
Paramètres basiques					~	
Nom de la file d'attente	DEMO-IT	0				
Adresse du téléphone	6390	_ 0→	Numéro	de téléphone de la file d'a	ttente	
Type de file	File d'attente 🗸 🧿					
Activé	2					
Priorité de la file	5	③ →	Niveau	de priorité pour la file d'at	ttente (1-10) lorsqu	e le même ager
Adresse téléphonique de	6389	□ • →				
connexion/déconnexion			connexi	on/déconnexion des agei	nts	
	Numéro de connexion force	ée : 63891				
	Numéro de déconnexion fo	rcée : 63890				
Nombre maximal d'appels en	0	_ 0 →	limitez l	e nombre d'appels en atte	ente pour cette file	d'attente
attente			spécifiq	ue		
Temps d'attente maximal (sec.)	300	_ 0 →	limiter l	e temps d'attente de l'app	pelant (0 pour illimit	té)
				Sauvegarder	Annuler	
Ajustement des comportements	;				-	





Vous pouvez modifier les paramètres ci-dessus, en gardant à l'esprit que toute modification du pilote de file d'attente et du numéro de connexion/déconnexion peut également nécessiter une modification des routes PBX.

Remarque : si vous n'avez pas tous les privilèges sur la file d'attente, vous n'êtes pas autorisé à modifier le numéro de file d'attente et les numéros de connexion/déconnexion relatifs

Paramètres de la file d'attente	Horaires	Messages vocaux	Distribution des appels	Permissions						
Paramètres basiques										
Ajustement des comportements										
Utilisez cette section pour définir des traitements spécifiques pour les appels selon des conditions particulières.										
Dépassement de file	Lancer le message et	abandonr ▼ 🚺 →	Que faire si tous les canaux A occupés ?	dv Que sous licence s	ont					
Pas d'agents disponibles	Lancer le message et	abandonr 🔻 🕤 🕇	Que faire si aucun agent n'es	t connecté ?						
Rappels entrants	Ajouter à la file	· • •	Pour les appels provenant du	statut de parcage/mi	se en a					
Temps d'attente maximal (sec.)	Lancer le message et	abandonr 🗸 🕄 🔶	Débordement vers l'opérate	ur ou une autre file d'a	attente					

Vous pouvez ajuster ces paramètres pour modifier le comportement de la file d'attente lorsque l'appel ne peut pas être traité par un agent. Lorsqu'un appel doit être débordé vers une autre destination, vous pouvez spécifier un numéro de téléphone ou un URI SIP.





2.1.2 Horaire

L'onglet "Horaire" permet de configurer les comportements de file d'attente en fonction de l'heure de la journée. Dans cet onglet, l'administrateur peut définir le fuseau horaire de la file d'attente locale, l'heure d'ouverture de la file d'attente hebdomadaire (heures ouvrables), les jours fériés ou les événements spéciaux, y compris les traitements associés à appliquer. La combinaison de comportements par défaut, d'un horaire hebdomadaire ordinaire et d'événements/jours fériés spéciaux rend la programmation de la file d'attente vraiment flexible, permettant, par exemple, de diffuser un message vocal préenregistré ou de déclencher différents comportements à des heures ou des jours spécifiques. Voir un exemple cidessous:

Paramètres de la file d'attente	Horaires	Messages vocau	x Distribu	tion des appels	Permissions							
Sélectionnez le fuseau horaire à utiliser pour ce service. Le paramètre d'heure d'été pour le fuseau horaire spécifié s'appliquera automatiquement. Veuillez noter que si vous modifiez le fuseau horaire, les horaires existants (calendrier hebdomadaire, inurs fériés et événements spéciaux) seront appliqués en conséquence.												
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Amste	rdam, Berlin, Bern, Rom	ne, Stockholm 🔶	Sélectionne: d'attente sp	z le fuseau hoi écifique	raire local pou	ur une file						
Mode programmé/forcé												
Définissez ici le mode opérationne Mode programmé basé sur les para Mode forcé basé sur les paramètre En mode forcé la file est Paramètres de la file fermée	el de la file mètres de semaine et c s suivants Ouvrir	de congés classi →	Choisissez d d'utiliser l'h Choisissez d	e forcer l'état oraire prograr e forcer la file	de la file d'at nmé d'attente ou	tente ou verte ou fermée						
Traitement des appels entrants Message vocal	Lancer le message et a Message d'au revoir po	abandonr 🔻 🖪	Comportem	outiliser les parami ent lorsque la	ètres par défaut I file d'attente	e est fermée						
Paramètres de la file ouverte												
Traitement des appels entrants Message vocal	Ajouter à la file Message d'accueil	· (>	Comportem	ent lorsque la	i file d'attente	e est ouverte						
				Sauvegarder	Annuler							





Programmation semaine classique - désactivé en mode forcé

Définit les heures d'ouverture hebdomadaires classiques et les comportements de la file. Cette programmation peut être outrepassée par les congés et les évènements spéciaux (consulter la section dédiée).

Utiliser les paramètres globaux

+ Ajouter une nouvelle programmation

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
06:00							
07:00							
08:00	¢ Ouvrir	¢ Ouvrir	¢ Ouvrin	¢ Ouvrin	¢ Ouvrir		
09:00	0 0000	U Guin	C Curra	U CUILIN	0 000		
10:00				→ Heure d'οι	uverture standa	rd hebdomada	aire. Peut être
11:00				différent p	our chaque jour	r de la semain	e
12:00				i i			
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
\$ Affiche	er 24 heures						

Congés et évènements spéciaux - désactivé en mode forcé

"Définit les comportements de la file d'attente utilisée pendant le outrepassent la programmation semaine classique définie plus ha configuration spécifique par un profil administrateur.

→ Table des jours fériés. Jours fériés uniques et récurrents. Vous pouvez faire déborder un appel vers une autre destination, en spécifiant un numéro de téléphone ou un URI SIP.

+	Ajouter				C	Actualis	er
	NOM	PROGRAMMÉ LE	STATUT DE LA FILE D'ATTENTE	ACTIONS			
*	Type :	DEMO-IT évènement spécifique					
	Easter	De 03/04/2017 à 07/04/2017 Jour complet	Fermé	Ecouter le message : Français - Vacances Action :Renvoyer vers l'adresse onduty@company.com	Ø	Ô	
	Natale De 25/12/2019 à 26/12/2019 Jour complet Chaque année		Fermé	Ecouter le message : Message d'au revoir pour congés Action :Lancer le message et abandonner	Ø	Ô	

Vous pouvez modifier la configuration ci-dessus et la vérifier en utilisant l'option "Tester un comportement planifié".

Remarque : vous devez décocher l'option "Utiliser les paramètres globaux" afin d'activer l'édition du calendrier, sinon la vue hebdomadaire affichera les paramètres globaux, qui ne sont pas modifiables depuis cette fenêtre. Les administrateurs peuvent configurer les « Paramètres généraux » en cliquant sur le lien Paramètres par défaut dans le menu.





2.1.3 Messages Vocaux

L'onglet « Messages vocaux » vous permet de définir et de personnaliser les messages vocaux et la musique d'attente diffusés par l'application aux appelants.

Un ensemble de messages vocaux préinstallées sont disponible en six langues (invites intégrées). Vous pouvez les écouter directement du navigateur Web, en cliquant sur l'icône du haut-parleur (nécessite un PC multimédia).

Paramètres de la file d'attente	Horaires	Messages vocaux Distri	ibution des appels Permissions
Utilisez cette section pour configurer les comportements ordinaires. Notez que ce de comportements spécifiant un fichier y	annonces et boucles r s annonces peuvent é ocal différent pour la p	nusicales par défaut lors des tre outrepassiés par les programmat programmation/Tévènement spécifiqu	ions Géner les messages.
Langue			
Langue des messages	× 0		➔ Réglage de la langue de la file d'attente, réglage des menus déroulants des invites vocales dans les onglets
-Messages d'accuell Message d'accuell			Horaire » et « Messages vocaux »
English - Welcome	* 0	Welcomel ()	Ceci est le message d'accueil, joué pour la premièr fois lors de l'entrée dans la file d'attente
Peut être interrompu	2 0		
Pas d'agente disponibles Bonvenuto - IT	× 4	Benvenuto centralino - IT 👩	→ Message vocal joué si aucun agent n'est connecté paramètris par défaut
- Mossanos de formeturo			
Message d'au revoir pour fermeture			
imagicle-chiusura-it-en	v 18	0	Contraction for the set of
Message d'au revoir pour congés			fermeture
imagicle-chiusura-it-en	× 4	0	✓ Utiliser les paramètres par
-Messages d'attente			Terres
Musique d'attente			
Stock	v 4	Jingle per i video Imagicie 🕤	■ Utiliser les paramètres p. Musique d'attente, pour les appelants défaut en file d'attente
Message d'attente court			
English - Wait Short	* 0	Thanks for waiting, please hold on to kee the priority.	I Utiliser kes paramitris p → Premier message de courtoisie, joué distat
Délai(secondes) 10	0		durant l'attente dans la file d'attente
Peut être interrompu	2 🕄		
Message d'attente long			
Italiano - Attesa lunga	v 40	Ci scusiamo per l'attesa ma gli operatori ancora occupati.	 Image: Second state of the second
Délai(secondes) 40	3		
Peut être interrompu	0		
Messages automatiques	-		
Jouer la position de la file d'attente	0		Position dans le message de file d'attente, repete périodiquement pendant le temps d'attente
Cas speciaux			
Rapper entrant	× 4	Welcome back! We will be taking your cal soon as possible.	■ o → Appel retourné : joué lorsque l'appel est mis en file d'attente depuis Camp-On.
File d'attente pielne			
Borwanuto - IT	v 1	Benvenuto centralino - IT 🕤	 File d'attente pleine : message diffusé avant l'application du débordement « File d'attente pleine »
Italiana - Tampa massimo di strasa		Siamo spiacenti per l'attesa ma nessun	
examining - surrigid muddarrid in althisia		operatore può rispondere al momento. La invitiarmo a ricontattarci, buona giornata.	→ Temps d'attente max : le message joué avant l'application du débordement « Sur temps
			d attente max »





Afin de supprimer un message vocal, sélectionnez simplement l'entrée "Aucun" dans la liste de sélection déroulante.

2.1.3.1 Gérer les Messages vocaux

Les administrateurs peuvent charger et gérer leurs propres messages vocaux dans une fenêtre dédiée, accessible en cliquant sur le lien "Gérer les messages". Une fenêtre contextuelle vous permettra de télécharger un nouveau fichier audio WAV ou MP3 depuis le PC client

Si le format de fichier audio n'est pas conforme, il sera automatiquement converti.

Chaque fichier audio est associé à un nom (identifiant) et à une transcription facultative, utile pour décrire le contenu de l'invite vocale. Voir l'échantillon ci-dessous:

Ajouter un nouveau fichier audio								
Chargez un nouveau message vocal sur le sytème.								
Nom du fichier audio	Message de bienvenu							
Transcription du message	Bonjour, bienvenue à Ima 💿							
Sélectionner un fichier	Select							
Ajouter								
Gérer les fichiers audio		-						

2.1.4 Distribution des appels

Dans l'onglet "Répartition des appels", les administrateurs peuvent définir les agents/cibles qui répondront aux appels de la file d'attente en cours et l'algorithme utilisé par Advanced Queuing pour répartir les appels vers les agents disponibles.

Les agents configurés sont représentés dans une arborescence, regroupés en niveaux d'escalade.

Paramètres de la file d'attente	Horaires	Messages vocaux	Distribution des appels	Permissions				
Distribution des appels				-				
Utilisez cette section pour définir comm les groupes de réponse et les critères u Type d'algorithme Séquentie	nent sont transférés Itilisés pour distribue	les appels entrants vers les er les appels aux divers ager Algorithme de distr	agents ou les personnes ciblées. nts. ribution	Vous pouvez définir				
Algorithme de distribution SEQUENTIEL avec sous-sélection linéaire								
- Niveaux d'intensification		pour les alg	orithmes selectionnes					
Niveau d'intensification - 0		→ Pour ei	→ Pour engager différents groupes d'agents, en commenç par le niveau inférieur					
🔐 607 (Agent "anthony_g	enna_imagic")	par le nive						
	a")	→ Agent :	→ Agent avec extension interne non surveillé par CTI → Agent avec extension interne surveillé par CTI					
	e téléphone "")	\rightarrow Agent	→ Agent avec ligne fixe/mobile, non surveillé par CTI					
Faites un clic droit pour ajouter/supprir groupe différent. Appuyez sur Enregist	mer des groupes ou rer lorsque vous ave	des agents, faire un glisser- z terminé pour appliquer les	déposer d'agents à réorganiser o modifications.	ou les assigner à un				
			Sauvegarder	Annuler				

Un clic droit activera un menu pour ajouter/supprimer des niveaux d'escalade (groupes) et des agents individuels. Lorsque vous sélectionnez l'option "Ajouter un agent", une fenêtre contextuelle vous permet d'insérer une nouvelle cible.





Pour plus d'informations sur les paramètres avancés et les algorithmes de mise en file d'attente avancés disponibles, veuillez consulter le guide d'administration

2.1.5 Permissions

Chaque agent inclus dans la file d'attente dispose d'autorisations de file d'attente spécifiques, en fonction de son rôle dans l'entreprise. Cliquez sur l'onglet « Autorisations » approprié pour afficher et modifier les niveaux, comme l'exemple ci-dessous :

	Paramètres de la file d'attente	Horaires	Messages vocau	IX	Distribution des appe	ls	Permi	issions
A	gents *							-
	Permissions des utilisateurs agents.							
	NOM	NOM D'UTILISATEUR	POSTE	PERMI	SSION			
	Micco Cinzia	cinzia_micco_imagicl	721	Age	nt de base de file d'attente	•		
	Neri Elena	elena_neri_imagicle	219	Sup	erviseur de file d'attente	•		
A	utres utilisateurs *							-
	Permissions des utilisateurs normaux	c."						
	+ Ajouter un utilisateur					ଟ _{Ac}	ctualiser	
	NOM	NOM D'UTILISATEUR	POSTE	PERM	IISSION			
	Antignano Aldo	aldo_antignano_imagi	726	Ob	servateur de file d'attente e	t 🔻	ŵ	

Dans la section « Autres utilisateurs », vous pouvez attribuer un rôle aux utilisateurs qui ne sont pas de véritables agents dans la liste de distribution des appels. Cela permet, par exemple, de définir des superviseurs ou des observateurs de file d'attente.

Pour une explication détaillée sur les rôles et les autorisations des utilisateurs, veuillez consulter le guide d'administration.

2.2 Statut des agents

L'élément de menu Web suivant de la file d'attente avancée est nommé « **Statut des agents** ». Cette page affiche l'état de connexion de chaque agent sur les files d'attente pertinentes. Il existe deux vues d'état disponibles : Par agent ou Par file d'attente.





Advanced Queueing Files d'attente	Paramètres globaux	Connexion/Déconnexion	Rapports Rapports	programmés Gérer le service
Statut des agents			Changer l'affich	age : Agents/Files d'attente ✔ ▼
Gérer les statuts En pause/Prêt/ paramétrer le statut En pause/P	Déconnecté dans les f rêt/Déconnecté pour d	files d'attente configurées. des agents individuels ou po	Cliquez avec le bouto our des groupes d'ag	n droit sur les nœuds pour ents dans les files d'attente.
Rechercher:				Actualiser le statut des agents
- Agents				
💷 울 Fabien Damien (407	7)			
💷 🔐 Riccardo Rolfo (723)			
💷 🔐 Andrea Rivaben (73	5)			
💷 🔐 Massimiliano Picchi	(211)			
💷 😪 Tommaso Fioravant	i (229)			
💷 울 Andrea Valleriani (2	12)			
🛨 🄐 Luca Isola (724)				
🛨 🔐 Bernardo Federigi (215)			
💷 🄐 Federica Docali (74	D)			

Pour modifier le statut de connexion de l'agent, faites un clic droit sur le nom de l'agent.

2.3 Page de rapports d'Advanced Queueing

L'élément de menu Web Advanced Queuing suivant est nommé « Rapports ». Cette page donne accès à plusieurs rapports statistiques liés à l'analyse des files d'attente et à l'analyse des agents. Pour chaque rapport disponible, vous pouvez appliquer des filtres spécifiques par date, files d'attente spécifiques, agents/poste spécifiques. numéros, la classification des appels et la cause de la résiliation. Chaque rapport peut être exporté vers un fichier Word, PDF ou Excel. Voir ci-dessous un exemple de rapport « Volume d'appels ».





00:10:36

1 00:00:33 00:01:46 00:00:58 00:01:15 00:03:02

00:00:14

00:01:46 00:00:08 00:01:15 00:01:30 00:10:36

nced Queueing Files d'a	attente Paramèt	res globaux	Connexion/De	éconnexion	Rapports Ra	pports program	més Gérer le s	ervice					
Options du rappo	ort											*	
Par appel avec la d	late :	Le mo	is dernier		•								
Par groupe de files	d'attente restrei	ntes			▼ Entr	y-point, IT-PO, S	UP.ME						
: Par appels servis p	ar les agents:	Tous			•								
Par appels servis p	ar les postes:	Tous			•								
Par appel avec clas	ssification :	Tous			•								
Par appel avec fin	:	Tous			•								
Afficher les détails	:	Non			•								
Lancer le rapport	Planifier		1 sur 1)	» 🗈	•								
Date entre 01/09/2021	1 et 30/09/2021, File	s d'attente : E	intry-point, IT-PO	, SUR.ME	Nombre d'aj	opes							
400										Abandon	né		
										Délai exp Refusé	oiré		
300 —										Hors plag Servi et 1	e horaire Transférés		
200 —													
100 —													
o	Entry-point			г	г-ро		SI	UP.ME					
File d'attente	Total	Servi et	Hors place	Refusé	Délai expiré	Abandonné A	opels en attente	Temps	de service	Temns	d'abandon	Temps de co	onversati
	····	Transférés	horaire		a char chipir c		max	Moyen	Max	Moyen	Мах	Moyen	and the second sec
Entry-point													Ma
	399	0	399	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	Ma 00:00:

Advanced Queuing inclut des fonctionnalités de planification, pour vous permettre de planifier la plupart des rapports pour l'exécution automatique et l'envoi de courriels à un ou plusieurs utilisateurs. Voir l'exemple cidessous pour le rapport sur le volume d'appels programmé pour s'exécuter une fois par semaine et envoyé à une adresse courriel en pièce jointe PDF.

2

26

Planifier	×
Rapport de référence	Volume d'appel
Objet de l'e-mail *	Rapport volume d'appels
Corps de l'e-mail	Le rapport à été exécuté avec les filtres suivants : [[FILTER]]
Envoyer à *	E-mail V eric.dubois@entreprise.com
Format du fichier	PDF V Ne pas envoyer l'e-mail si le report est vide
Prochaine exécution	03/10/2021
Fréquence	1 Jours V
	Sauvegarder Annuler

52

255

0

429

0

26

59

744

La liste des rapports programmés est disponible en cliquant sur l'option de menu « Rapports programmés ».

SUP.ME

Total





3 Auto Attendant for Advanced Queueing – Portail d'utilisateurs web

Imagicle Auto Attendant vous permet de définir des comportements de SVI pour interagir avec les appelants via DTMF (Appuyez sur le 1 pour les ventes, le 2 pour le support...), accessible depuis le menu principal du portail Web Imagicle en cliquant sur l'icône « Auto Attendant ».





IMPORTANT L'accès à la configuration d'Auto Attendant est limité aux administrateurs disposant d'un niveau d'autorisation de contrôle total (Gestion complète). Ce guide présente toutes les configurations disponibles pour les administrateurs d'"Auto Attendant".

3.1 Page de services SVI

La première page Web du standard automatique qui apparaît est nommée « **Services** ». Cette page affiche la liste de tous les flux d'"Auto Attendant" disponibles définis dans l'application. À partir de là, vous pouvez ajouter un nouveau SVI, vous pouvez modifier un flux d'"Auto Attendant" existant en cliquant sur l'icône en forme de crayon ou vous pouvez supprimer un service d'"Auto Attendant" en cliquant sur l'icône de la corbeille.





Auto	Attendant Services Rapports Rapports progra	mmés Settings Gérer le service	
	+ Ajouter nouveau service IVR		📿 Actualiser
	DÉNOMINATION	ADRESSE DU TÉLÉPHONE	
]
	AA - IVR Demo EN	65999	<i>i</i>
	AA - IVR Demo FR	76001	<i>i</i>
	AA - IVR Demo IT	65031	<i>i</i>

3.1.1 Assistant de configuration SVI

« Auto Attendant » pour « Adanced Queueing » fournit un assistant de création de standard automatique très simple, qui vous permet de créer un flux d'appels SVI simple avec plusieurs sélections DTMF. Lorsque vous cliquez sur l'option « Ajouter un nouveau service d'Auto Attendant », une nouvelle page Web apparaît avec trois options différentes pour la création d'un flux :

- En utilisant l'assistant de configuration: il s'agit de l'option suggérée pour une création rapide et facile de flux d'Auto Attendant, qui vous guide vers trois étapes pour accomplir un service de standard automatique
- **Depuis le modèle menu**: c'est l'option experte pour créer des scénarios de standard automatique plus complexes, y compris un flux d'appels à plusieurs niveaux et plusieurs sélections et options de débordement.
- Service écho: c'est à des fins de diagnostic seulement

En sélectionnant la première option (assistant), une invite vous demande d'entrer le nom du service de standard automatique et le numéro de téléphone du pilote pour atteindre le service d'"Auto Attendant".

Ajouter un service IVR depuis l'assistant							
Nom du service	SVI de la compagnie	3					
Adresse du téléphone	2000	3					
		Ajouter					

En cliquant sur « Ajouter », vous êtes guidé vers l'étape suivante où il vous est demandé de choisir un « comportement » à exécuter au sein de votre service d'Auto Attendant. Vous pouvez choisir parmi quatre options possibles :

• **Menu**: ce comportement joue une invite vocale qui invite l'appelant à choisir une option spécifique à l'aide du clavier numérique DTMF du téléphone. Pour chaque option DTMF, vous pouvez sélectionner un transfert d'appel vers un numéro de téléphone ou une file d'attente ; vous pouvez invoquer un autre comportement, comme un sous-menu, ou vous pouvez jouer une invite vocale et raccrocher.





- **Transférer à**: ce comportement joue une invite vocale et transfère l'appel vers un numéro de téléphone ou une file d'attente
- **Ecouter le message :** ce comportement joue simplement des invites vocales et raccroche l'appel.
- **Dial In**: Ce comportement demande à l'appelant de saisir le numéro de poste du contact souhaité à l'aide du clavier du téléphone. Si poste est correct, l'appel est transféré au poste. Sinon, un nouveau numéro de téléphone est demandé.
- **Conversational IVR** : Ce comportement permet de déclencher un Voice Virtual Agent pour prendre le contrôle d'un appel vocal en cours et fournir des informations aux interlocuteurs en mode self-service, sur la base de requêtes vocales.

Add new behaviour								
Choose wh	Choose which behaviour will be executed							
000	Menu	To define multi-level menu with choices (Press 1 for, 2 for,)	>					
ſ→ſ	Transfer to	Transfer call to a specific destination	>					
[] ¹⁾)	Play message	Play message and hang up	>					
0	Dial in	Let the caller dial the extension number to be connected to	>					
1	Conversational IVR	Next generation omnichannel service Discover more 🖍	>					





3.1.2 Configuration de comportement

Voir ci-dessous un exemple de capture d'écran, où le script diffuse d'abord un fichier wav de bienvenue (intro) puis un menu vocal demandant d'entrer la sélection DTMF parmi deux départements possibles de l'entreprise. Plus tard il y un message vocal qui demande de l'appelant de rentrer les trois chiffres d'extension à laquelle il veut être transféré.

Éditer comportement 'Sam	ple Menu'	
Décemination	Passala Maay	
Denomination	Sample Menu	Clast la comportament principal y compris un monu de 2
Description	menu, with the different possible actions,	
	menu.	sélections DTMF
Message d'intro	Intro.wav	Welcome to the In
Message menu	Main Menu.wav	🔲 🕨 For sales, press 1. For technical support, press 2. F
1 Transférer vers 🗸	1	offer
Dénomination	Transfert vers la file d'attente du support	L'option 1 transfère l'appel vers la file d'attente #1000
Message d'intro	PreTransfer.wav	iii ▶ We are connecting your call, please hold the line.
Transférer vers	1000	0
Réessayer transfert	2 🖲	
pour de plus	3 fois	
Reproduire avant chaque tentative	RetryTransfer.wav	music> ≤ music>
En cas d'échec, lire	TransferError.wav	It was not possible to connect to the destination.
et ensuite	Répéter Menu 🗸	
2 Sous-menu 🗸		÷
Dénomination	Technical Support	
Message d'intro	(Aucun message, cliquez pour télécharger)	→ L'ontion 2 annelle un sous-menu comprenant 2 sélections DTME
Message menu	Technical Support submenu.wav	To get information
1 Pol Existing ticket (1)	002)	
6.6	→ Ľ	option 1 du sous-menu transfère l'appel vers le poste. #1002
2 [→[New ticket (1003) 🔶 L'	option 2 du sous-menu transfère l'appel vers le poste. #1003
Jusqu'a 3 tois		
# 🧲 Retour au menu	parent	
+ <- ajouter un nouvel élé	iment	
	→	option 3 demande de saisir un numéro de poste à 3 chiffres
J Dial in		
Dénomination	Dial Extension Number	
Message d'intro	Dialin_Menu.wav	(Cliquez ici pour insérer la transcription)
Options d'acquisition des		
Marrana da précélection des		
chiffres	PreDigitsCollection.wav	Dease dial the extension number to be connected to.
Acquérir au moins	3 jusqu'à 4 chiffres	
Terminer la sélection avec #		
Acquérir les chiffres pour un		
maximum	10 secondes	
Répéter l'acquisition		
pour de plus	3 fois	
Reproduire avant chaque tentative	RetryDigitsCollection.wav	It was not possible to get the extension number. Pl
En cas d'échec de l'acquisition, reproduire	DigitsCollectionErrorway	m It was not possible to get the extension number. Pl
et enquite	Répéter Manu	
Ontions de transfert	Repeter Hend	
Message de pré transfert	PreTransfer.way	m b We are connecting your call, please hold the line.
préfixe de transfert (optionnel)		A
Réessaver transfert		
pour de plus	3 fois → L'	appel est transféré au numéro de téléphone saisi, avec un préfixe facultatif.
Reproduire avant chaque tentative	RetryTransfer.wav	iii ▶ <music></music>
En cas d'échec, lire	TransferError.wav	
et ensuite	Répéter Menu 🗸	
+ <- ajouter un nouvel éléme	nt	
Options délai d'attente et options	non valides 🚯	
Aucune Aucune	ois	
Sélection * J Jusqu'à 3 P	vi3	
Sélection 🕥 indéfinimen	nt	
enonee 🥒		





3.1.3 Table d'horaire d'Auto Attendant

L'Auto Attendant pour Advanced Queuing vous permet de configurer, pour chaque Service SVI, un horaire hebdomadaire spécifique comprenant des heures d'ouverture dans le fuseau horaire local et un tableau de jours fériés qui vous permet d'ajouter des jours fériés pour des événements récurrents ou des événements ponctuels au cours de l'année. Voir la capture d'écran ci-dessous :

Paramètr	res IVR	Comporteme	nts	Horaire	Aut	orisations	
Sélection noter que conséque Fuseau ho	nez le fuseau horaire si vous modifiez le nce. oraire: Fuseau hor a	e à utiliser pour ce se fuseau horaire, les ho aire du serveur ((U	rvice. Le paramètre oraires existants (ca TC+01:00) Amster	d'heure d'été pour le f lendrier hebdomadaire rdam, Berlin, Bern, F	useau horaire spécif , jours fériés et évér Rome, Stockholm, 1	ié s'appliquera autom: nements spéciaux) ser Vienna) 🔗	atiquement. Veuillez ront appliqués en
Horaire l	hebdomadaire hab	oituel					•
Définir ici congés et 🕂 Plani	les horaires d'ouver les évènements sp fier un comporteme	ture hebdomadaires éciaux ci-dessous dar nt	habituels et les com Is la section dédiée.	portements du service	IVR. Cette program	mation peut être outr	epassée par les
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
06:00							
07:00	07:00 - 18:30	07:00 - 18:30	07:00 - 18:30	07:00 - 18:30 🛅			
08:00	Sample Menu	Sample Menu	Sample Menu	Sample Menu			07:30
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15.00							
15:00						15:00 - 17:30 Sample Menu	15:00 - 17:30 III Sample Menu
16:00							
17:00							
18:00							
\$ Affich	er 24 heures						
En dehors	s des horaires définis	s, exécutez le compo	rtement suivant: Co	mpany Closed 🖉			
olidays a	nd special events						*
➡ Add							
IAME		START	END	RE	PEAT BEHA	VIOUR	
lew Year'	s Dav	31/12/2016.00	0:00 01/01/	2017 23:59 Ev	erv vear 000	Мери	<i>i</i>

Pendant les heures d'ouverture de l'Auto Attendant, le comportement correspondant de l'Auto Attendant sera exécuté. Pendant les heures de fermeture ou en raison d'un événement férié, il est possible de sélectionner un comportement spécifique à exécuter, comme une simple Message vocal ou un transfert d'appel vers un opérateur hors équipe.





3.1.1 Permissions de Auto Attendant

Auto Attendant for Advanced Queueing vous permet de configurer, pour chaque service Auto Attendant, un ou plusieurs gestionnaires SVI. Ces utilisateurs, configurés dans l'onglet "Permissions", peuvent apporter des modifications au service SVI, comme changer les comportements, les messages vocaux et les horaires. De plus, ils peuvent exécuter des rapports sur le standard automatique avec une visibilité des données limitée aux services SVI qu'ils gèrent.

IVR settings	Behaviours	Time table	Permissions	
+ Add new manager				\mathcal{C} Refresh
NAME	USERNAME	EXTENSI	ON	
Tommaso Fioravanti	tommaso_fioravant	ti_i 229		Î
Andrea Rivaben	andrea_rivaben_im	agi 735		Ī
Andrea Sonnino	andrea_sonnino_im	nagi 731		





3.2 Page de rapports d'"Auto Attendant"

La deuxième page Web de l'"Auto Attendant" que vous pouvez sélectionner dans le menu principal est « Rapports ». Cette page, disponible pour les administrateurs et les gestionnaires de SVI, affiche une liste des rapports disponibles à exécuter pour récupérer les informations de trafic sur le nombre d'accès aux services d'"Auto Attendant" et une liste détaillée des numéros d'appelant. Ceci est utile pour mieux comprendre qui accède à ces services, combien de temps il reste dans le flux d'appel et le résultat final. Pour chaque rapport disponible, vous pouvez appliquer des filtres spécifiques par date, service, comportement pertinent, classification des appels et cause de résiliation. Chaque rapport peut être exporté vers un fichier Word, Excel ou PDF.

Tous les rapports (à l'exception de l'analyse des détails des appels interactive) peuvent être programmés pour une exécution périodique automatique et une livraison par courrier électronique.



3.1 Page des paramètres de l'Auto Attendant

La quatrième page Web de l'Auto Attendant que tu peux sélectionner à partir du menu principal de l'Auto Attendant est "Paramètres". À partir de cette page, tu peux définir la conservazione (jours) des enregistrements de données d'appel globales liées au trafic de l'Auto Attendant. Si ce paramètre est réglé sur 0 jour, alors la conservazione est illimitée.

